

Configurer le service de nom

Comment utiliser le service de nom avec Orbacus?

Pour lancer le name service :

```
Nameserv -i -OApport 8001
```

Pour utiliser le naming service, il faut passer en argv:

```
-ORBInitRef NameService=corbaloc:iiop:localhost:1973/NameService
```

sinon on peut aussi faire une fois pour toute:

1 créer un fichier pointé par ORBACUS_CONFIG : C:\ORBacus\orbacus.cfg

2 set ORBACUS_CONFIG=C:\ORBacus\orbacus.cfg

ou

```
export ORBACUS_CONFIG=/home/moimeme/.orbacus.cfg
```

3 créer une ligne dans ce fichier pour le service de nom:

```
ooc.orb.service.NameService=corbaloc::localhost:1973/NameService
```

A faire pour java

```
java -classpath %CP% -Dooc.config=%ORBACUS_CONFIG% Client
```

ou alors passer le ORBInitRef (ci-dessus)

ou alors

```
java -Dorg.omg.CORBA.ORBClass=com.ooc.CORBA.ORB
```

```
-Dorg.omg.CORBA.ORBSingletonClass=com.ooc.CORBA.ORBSingleton Client
```

utiliser le service de nom

il existe la commande nsadmin

```
> nsadmin -l
```

```
> nsadmin -c nom
```